

Zona a Higienizar: COPAS - LAVAGEM DA LOIÇA

	PRODUTO	ÁREAS DE APLICAÇÃO	DOSEAMENTO	MODO DE UTILIZAÇÃO	FREQUÊNCIA	SEGURANÇA
	LM Detergente Manual de Loiça	 Loiça (Pré-lavagem manual)	60 mL / 10 L água	1 - Preparar uma solução de SONARIL LM numa cuba de água a 50 °C. 2 - Remover os resíduos da loiça. Mergulhar a loiça na cuba. 3 - Passar ligeiramente com esfregão. 4 - Passar a loiça no esguicho de chuveiro.	Diária	
 	LAC Lavagem Mecânica da Loiça LS Lavagem Mecânica da Loiça (Secante)	 Loiça (Lavagem Mecânica)	Dosagem Automática	1 - Colocar a loiça na máquina. 2 - Verificar o detergente SONARIL LAC e o secante SONARIL LS . 3 - Seleccionar o programa adequado e ligar a máquina. 4 - Após a lavagem, arrumar a loiça no local apropriado.	-	-
 	LM Detergente Manual De Loiça LDC Desincrustante	 Interior Máquina Lavar Loiça	60 mL / 10 L água 120 mL / 10 L água	1 - Desligar a máquina e abrir o esgoto. 2 - Limpar a máquina, removendo as sujidades orgânicas. 3 - Retirar os filtros e lavar com uma solução de SONARIL LM . 4 - Fechar o esgoto e encher a máquina com água limpa. 5 - Introduzir 60 mL de SONARIL LDC . 6 - Desligar o sistema de doseamento de detergente e secante. 7 - Ligar a máquina durante 20 minutos. Desligar e verificar a remoção de calcário. Se necessário, pulverizar as paredes com a solução a 12% e escovar. 8 - Ligar a máquina, durante 10 minutos. Despejar a água da máquina e ligar o sistema de doseamento.	Mensal	  
	SRL Recuperação / branqueamento de loiça	 Loiça	60 mL / 10 L água	1 - Numa tina, colocar água quente (aprox. 50 °C) e diluir o produto SONARIL SRL . 2 - Imergir as peças a recuperar na solução, durante 40 minutos. 3 - Retirar as peças, enxaguar e lavar como habitualmente.	Diária	

Responsável:

Validação:

Zona a Higienizar: COZINHA – BLOCO DE CONFECCÃO

PRODUTO	ÁREAS DE APLICAÇÃO	DOSEAMENTO	MODO DE UTILIZAÇÃO	FREQUÊNCIA	SEGURANÇA
 DGF Desengordurante Forte	 Forno	Sem Diluição	1 - Aquecer o forno até, aproximadamente, 50 °C. Desligar o forno. 2 - Aplicar SONARIL DGF puro, pulverizando directamente sempre de cima para baixo. 3 - Deixar actuar cerca de 10 a 30 minutos. 4 - Esfregar com o auxílio de uma escova ou esfregão. 5 - Enxaguar abundantemente com água quente e limpar com papel / deixar secar ao ar.	Após Utilização	
 DGF Desengordurante Forte	 Fritadeira	50 mL / L (diluição a 5%)	1 - Deixar arrefecer a fritadeira e retirar o óleo. 2 - Remover os resíduos sólidos utilizando papel. 3 - Encher a fritadeira com a solução de SONARIL DGF a 5%, até ao nível usual do óleo. 4 - Aquecer e deixar actuar cerca de 20 minutos. 5 - Despejar a solução, adicionar água e esfregar. 6 - Enxaguar com água quente.	Após Utilização	
 DGF Desengordurante Forte	 Fogão	Puro	1 - Aplicar SONARIL DGF puro. 2 - Deixar actuar cerca de 10 minutos. 3 - Esfregar com o auxílio de uma escova ou esfregão/escova. 4 - Enxaguar abundantemente com água quente e deixar secar ao ar.	Diária	
 DGF Desengordurante Forte	 Grelhador	Puro	1 - Com a grelha quente aplicar, pulverizando, SONARIL DGF puro. 2 - Deixar actuar cerca de 10 a 30 minutos. 3 - Esfregar com o auxílio de um esfregão/escova de forma a eliminar todos os resíduos aderentes.. 4 - Enxaguar abundantemente com água quente e deixar secar ao ar.	Após Utilização	

Responsável:

Validação:












Zona a Higienizar: COZINHA – BLOCO DE CONFECÇÃO

PRODUTO	ÁREAS DE APLICAÇÃO	DOSEAMENTO	MODO DE UTILIZAÇÃO	FREQUÊNCIA	SEGURANÇA
	LM Detergente Manual de Loíça	 60 mL / 10 L água	1 - Desligar o equipamento e desmontar as partes amovíveis. 2 - Retirar e raspar os resíduos sólidos aderentes. 3 - Preparar uma solução de SONARIL LM . 4 - Utilizar um esfregão/escova humedecido na solução para lavar a batedeira. 5 - Enxaguar e limpar com papel.	Após Utilização	
	LD  Detergente Desinfectante	 120 mL / 10 L água	6 - Pulverizar todo o equipamento com SONARIL LD (aguardar um tempo de contacto de 15 minutos). 7 - Enxaguar abundantemente. 8 - Deixar secar ao ar ou limpar cm papel.		
	LM Detergente Manual de Loíça	 60 mL / 10 L água	1 - Preparar uma solução de SONARIL LM . 2 - Lavar o equipamento utilizando um esfregão. 3 - Enxaguar.	Após Utilização	
	LD  Detergente Desinfectante	 120 mL / 10 L água	4 - Pulverizar a solução de SONARIL LD , escovar e deixar actuar 15 minutos. 5 - Enxaguar. 6 - Deixar secar ao ar ou limpar com papel.		
	LD  Detergente Desinfectante	 60 mL / 10 L água	1 - Preparar uma solução de SONARIL LD . 2 - Pulverizar o equipamento e lavar com o auxílio de uma escova / esfregão. 3 - Enxaguar bem e deixar secar.	Após Utilização	

Responsável:

Validação:





Zona a Higienizar: COZINHA – BLOCO DE CONFEÇÃO

PRODUTO	ÁREAS DE APLICAÇÃO	DOSEAMENTO	MODO DE UTILIZAÇÃO	FREQUÊNCIA	SEGURANÇA
 LD Detergente Desinfetante	Outros Equipamentos	120 mL / 10 L água	1 - Preparar uma solução de SONARIL LD . 2 - Lavar os equipamentos com uma escova/esfregão. 3 - Enxaguar e deixar secar / limpar com papel.	Diária	
 DGI Desengordurante Intensivo	 Exaustor	100 g / 10 L água	FILTROS COM GRELHA: 1 - Desmontar e retirar os filtros das hottes. 2 - Preparar, num balde, uma solução de SONARIL DGI com água quente. 3 - Mergulhar os filtros e deixar actuar o produto. 4 - Escovar os filtros e lavar na máquina da loiça. 5 - Limpar as hottes com SONARIL DGI com um esfregão/escova. 6 - Enxaguar as hottes com água limpa e limpar com papel. 7 - Colocar os filtros, já secos, nas hottes.	Semanal	 
 DGF Desengordurante Forte		Puro	FILTROS INOX: 1 - Desmontar e retirar os filtros das hottes. 2 - Preparar, num balde, uma solução de SONARIL DGF com água quente. 3 - Mergulhar os filtros e deixar actuar o produto. 4 - Escovar os filtros e lavar na máquina da loiça. 5 - Limpar as hottes com SONARIL DGF com um esfregão/escova. 6 - Enxaguar as hottes com água limpa e limpar com papel. 7 - Colocar os filtros, já secos, nas hottes.		
 DGI Desengordurante Intensivo	 Ralos e Calhas de Esgoto	100 g / 10 L água	1 - Raspar os resíduos e limpar bem as calhas e drenos. 2 - Preparar uma solução de SONARIL DGI . 3 - Lavar utilizando um esfregão/escova humedecido na solução ou um raspador no caso de maior sujidade. 4 - Enxaguar com água limpa.	Semanal	 

Responsável:

Validação:

Zona a Higienizar: COZINHA – BLOCO DE CONFEÇÃO

PRODUTO	ÁREAS DE APLICAÇÃO	DOSEAMENTO	MODO DE UTILIZAÇÃO	FREQUÊNCIA	SEGURANÇA
 <p>LD</p> <p>Detergente Desinfetante</p>	  <p>Container</p>	<p>120 mL / 10 L água</p>	<p>1 - Preparar uma solução de SONARIL LD. 2 - Lavar os equipamentos com uma escova/esfregão. 3 - Enxaguar e deixar secar / limpar com papel.</p>	<p>Diária</p>	

Responsável:

Validação:

Zona a Higienizar: EQUIPAMENTOS FUNCIONAIS

PRODUTO	ÁREAS DE APLICAÇÃO	DOSEAMENTO	MODO DE UTILIZAÇÃO	FREQUÊNCIA	SEGURANÇA
 LD Detergente Desinfectante	 Mesas e Cadeiras	120 mL / 10 L água	1 - Pulverizar as mesas e cadeiras. 2 - Limpar com papel. 3 - Deixar secar.	Diária	
 LD Detergente Desinfectante	 Linha Self	120 mL / 10 L água	1 - Pulverizar a linha de self com SONARIL LD . 2 - Enxaguar e limpar com papel.	Diária	
 LD Detergente Desinfectante	 Vitrine	120 mL / 10 L água	1 - Pulverizar uma solução de SONARIL LD . 2 - Lavar o interior da vitrine utilizando um esfregão/escova molhado na solução. 3 - Deixar actuar 5 minutos. 4 - Enxaguar. 5 - Limpar com papel.	Diária	
 LW Limpa Vidros	Vitrine	Puro	6 - Pulverizar o exterior da vitrine com SONARIL LW e passar com papel (não é necessário enxaguar).	Semanal	
 LD Detergente Desinfectante	 Carrinho de Tabuleiros	120 mL / 10 L água	1 - Remover os resíduos sólidos. 2 - Preparar uma solução de SONARIL LD . 3 - Utilizar um esfregão/escova para lavar o carrinho com a solução. 4 - Enxaguar com água limpa e deixar secar ao ar ou secar com papel.	Diária	

Responsável:

Validação:







Zona a Higienizar: EQUIPAMENTOS FUNCIONAIS

PRODUTO	ÁREAS DE APLICAÇÃO	DOSEAMENTO	MODO DE UTILIZAÇÃO	FREQUÊNCIA	SEGURANÇA
 LD Detergente Desinfectante		120 mL / 10 L água	1 - Preparar uma solução de SONARIL LD em água. 2 - Lavar as superfícies utilizando um esfregão/escova molhado na solução. 3 - Enxaguar com água limpa. 4 - Deixar secar ao ar ou limpar com papel.	Diária	
 SSP Limpeza Inox (opcional)	Armários, Bancadas e Balcão inox	Puro	5 - Pulverizar SONARIL SSP e passar com papel.	Semanal	
 LD Detergente Desinfectante	 Equipamentos de frio	120 mL / 10 L água	1 - Preparar uma solução de SONARIL LD . 2 - Lavar os elementos refrigerados utilizando uma escova ou esfregão/escova molhado na solução. 3 - Enxaguar com água limpa e limpar com papel ou deixar secar ao ar.	Diária	
 LM Detergente Manual de Loixa	 Contentoresdo Lixo	60 mL / 10 L água	1 - Preparar uma solução de SONARIL LM . 2 - Lavar o caixote do lixo utilizando um esfregão/escova molhado na solução.	Diária	
 DA5 ✕ Desinfectante Clorado		20 mL / 10 L água	3 - Pulverizar SONARIL DA5 e deixar actuar cerca de 5 a 10 minutos. 4 - Enxaguar com água limpa. 5 - Limpar com papel ou deixar secar.		

Responsável:

Validação:

Zona a Higienizar: EQUIPAMENTOS FUNCIONAIS

PRODUTO	ÁREAS DE APLICAÇÃO	DOSEAMENTO	MODO DE UTILIZAÇÃO	FREQUÊNCIA	SEGURANÇA
 LD Detergente Desinfectante	 Termos	60 ml / 10 L água	1 - Preparar uma solução de SONARIL LD . 2 - Lavar os termos utilizando um esfregão/escova. 3 - Enxaguar com água limpa e deixar secar ao ar ou secar com papel.	Diária	
 LD Detergente Desinfectante	 Carros isotérmicos	120 mL / 10 L água	1 - Pulverizar o carro isotérmico com SONARIL LD . 2 - Enxaguar e limpar com papel.	Diária	

Responsável:

Validação:





Zona a Higienizar: INSTALAÇÕES - GERAL

PRODUTO	ÁREAS DE APLICAÇÃO	DOSEAMENTO	MODO DE UTILIZAÇÃO	FREQUÊNCIA	SEGURANÇA
 LD Detergente Desinfetante 	 Paredes	120 mL / 10 L água	1 - Preparar, num balde, uma solução de SONARIL LD . 2 - Limpar as paredes utilizando uma escova com cabo extensível molhada na solução. 3 - Enxaguar com água limpa. 4 - Limpar com papel ou deixar secar ao ar.	Semanal	
	 Portas e puxadores das portas		1 - Preparar uma solução de SONARIL LD . 2 - Lavar as portas e os puxadores utilizando uma escova ou esfregão molhado na solução. 3 - Enxaguar com água limpa. 4 - Limpar com papel e deixar secar.	Semanal	
	 Pavimentos		1 - Preparar, num balde, uma solução de SONARIL LD . 2 - Limpar o pavimento com a solução utilizando uma esfregona. 3 - Enxaguar com água limpa. 4 - Retirar o excesso de água com um rodo. 5 - Deixar secar ao ar.	Diária	
 LW Limpa Vidros	 Vidros e Espelhos	Puro	1 - Pulverizar os vidros e espelhos com SONARIL LW . 2 - Limpar com papel, fazendo movimentos circulares sempre na mesma direcção. Não é necessário enxaguar.	Diária	

Responsável:

Validação:










Zona a Higienizar: INSTALAÇÕES - GERAL

PRODUTO	ÁREAS DE APLICAÇÃO	DOSEAMENTO	MODO DE UTILIZAÇÃO	FREQUÊNCIA	SEGURANÇA
 <p>LD Detergente Desinfectante</p> 	 <p>Tectos</p>	<p>120 mL / 10 L água</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 - Preparar, num balde, uma solução de SONARIL LD. 2 - Limpar os tectos utilizando uma escova com cabo extensível molhada na solução. 3 - Enxaguar com água limpa. 4 - Limpar com papel ou deixar secar ao ar. 	<p>Mensal</p>	

Responsável:

Validação:







Zona a Higienizar: INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E VESTIÁRIOS

PRODUTO	ÁREAS DE APLICAÇÃO	DOSEAMENTO	MODO DE UTILIZAÇÃO	FREQUÊNCIA	SEGURANÇA
 DK20 Detergente Desincrustante	 Lavatórios, Sanitas e Zona de Duche	200 mL / 10 L água	1 - Preparar uma solução de SONARIL DK 20 . 2 - Lavar com a solução utilizando um esfregão/escova. 3 - Enxaguar com água limpa. 4 - Limpar com papel ou deixar secar ao ar.	Diária	
 LW Limpa Vidros	 Vidros e Espelhos	Puro	1 - Pulverizar os vidros e espelhos com SONARIL LW . 2 - Limpar com papel, fazendo movimentos circulares sempre na mesma direcção. Não é necessário enxaguar.	Semanal	
 DP Multiusos Neutro	 Cacifos	200 mL / 10 L água	1 - Preparar, num balde, uma solução de SONARIL DP . 2 - Após retirar o conteúdo do cacifo, lavar com a solução utilizando um esfregão/escova. 3 - Enxaguar com água limpa. 4 - Deixar secar ao ar ou limpar com papel.	Semanal	

Responsável:

Validação:

Zona a Higienizar: VIATURAS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS

PRODUTO	ÁREAS DE APLICAÇÃO	DOSEAMENTO	MODO DE UTILIZAÇÃO	FREQUÊNCIA	SEGURANÇA
 LD Detergente Desinfetante	 Malas de transporte de alimentos	120 mL / 10 L água	1 - Preparar uma solução de SONARIL LD . 2 - Esfregar consoante o nível de sujidade e uso. 3 - Deixar actuar o produto cerca de 15 minutos.. 3 - Enxaguar. 4 - Limpar com papel e deixar secar ao ar.	Diária	
 LD Detergente Desinfetante	 Interior de Veículos de Câmara Refrigerada	120 mL / 10 L água	1 - Esvaziar a câmara. 2 - Retirar os resíduos e aplicar a solução de SONARIL LD . 3 - Esfregar consoante o nível de sujidade. 4 - Deixar actuar cerca de 15 minutos. Enxaguar. 5 - Deixar secar..	Diária	

Responsável:

Validação:

Zona a Higienizar: ZONA DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS

PRODUTO	ÁREAS DE APLICAÇÃO	DOSEAMENTO	MODO DE UTILIZAÇÃO	FREQUÊNCIA	SEGURANÇA
 LM Detergente Manual de Loiça		6 a 8 g / L água	1 - Preparar uma solução de SONARIL LM . 2 - Lavar a cuba utilizando um esfregão/escova molhado na solução. 3 - Enxaguar com água limpa.	Diária	
 LD Detergente Desinfectante	Cubas e Torneiras	20 mL / 10 L água	4 - Pulverizar a solução de SONARIL LD e deixar actuar. 5 - Enxaguar abundantemente. 6 - Deixar secar ao ar ou limpar com papel.		
 LD Detergente Desinfectante	 Descascadores	120 mL / 10 L água	1 - Preparar uma solução de SONARIL LD . 2 - Pulverizar o equipamento com a solução de limpeza. Passar com escova. 3 - Enxaguar e deixar secar ao ar.	Após Utilização	
 LM Detergente Manual de Loiça	 Utensílios	6 a 8 g/L água	1 - Remover os resíduos sólidos e colocar no contentor apropriado. 2 - Passar por água quente. 3 - Esfregar utilizando uma escova/esfregão humedecido na solução de SONARIL LM . 4 - Enxaguar com água limpa.	Após Utilização	
 LD Detergente Desinfectante		120 mL / 10 L água	5 - Preparar uma solução de SONARIL LD . 6 - Mergulhar os utensílios na solução durante 15 minutos. 7 - Passar por água.		

Responsável:

Validação:










Zona a Higienizar: ZONA DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS

PRODUTO	ÁREAS DE APLICAÇÃO	DOSEAMENTO	MODO DE UTILIZAÇÃO	FREQUÊNCIA	SEGURANÇA
	LM Detergente Manual de Loíça	 Picadora	60 mL / 10 L água	Após Utilização	
	LD Detergente Desinfetante		120 mL / 10 L água		
	LM Detergente Manual de Loíça	 Serra - Ossos	6 a 8 g/L água	Após Utilização	
	LD Detergente Desinfetante		120 mL / 10 L água		
	LD Detergente Desinfetante	 Balança	120 mL / 10 L água	Diária	

Responsável:

Validação:







Zona a Higienizar: ZONA DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS

PRODUTO	ÁREAS DE APLICAÇÃO	DOSEAMENTO	MODO DE UTILIZAÇÃO	FREQUÊNCIA	SEGURANÇA
 LM Detergente Manual de Loça		6 a 8 g/L água	1 - Desligar a Serra. 2 - Preparar uma solução de água quente de SONARIL LM , desmontar a máquina e colocar os acessórios no recipiente contendo a solução. 3 - Lavar a máquina e os utensílios com um esfregão/escova. 4 - Enxaguar com água limpa e deixar secar / limpar com papel.	Após Utilização	
 LD  Detergente Desinfetante	 Serra de Corte	120 mL / 10 L água	5 - Pulverizar a solução de SONARIL LD e deixar actuar 15 minutos. 6 - Enxaguar e secar com papel.		
 LD  Detergente Desinfetante	 Tábuas de Corte	120 mL / 10 L água	1 - Remover os resíduos sólidos e colocar no contentor apropriado. 2 - Passar por água quente. 3 - Esfregar utilizando uma escova humedecido na solução de SONARIL LD . 4 - Enxaguar com água limpa.	Após Utilização	
 DA5  Desinfetante Clorado		20 mL / 10 L água	Branqueamento das tábuas de corte: 5 - Preparar uma solução de SONARIL DA5 . 6 - Mergulhar as tábuas de corte na solução durante 15 minutos. 7 - Passar por água.	Semanal	

Responsável:

Validação:

Zona a Higienizar: ZONA DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS

PRODUTO	ÁREAS DE APLICAÇÃO	DOSEAMENTO	MODOS DE UTILIZAÇÃO	FREQUÊNCIA	SEGURANÇA
 <p>LD Detergente Desinfetante</p>	 Máquina cortadora de legumes	120 mL / 10 L água	1 - Preparar uma solução de SONARIL LD . 2 - Pulverizar o equipamento com a solução de limpeza. Passar com escova. 3 - Enxaguar e deixar secar ao ar.	Após Utilização	
 <p>LD Detergente Desinfetante</p>	 Luvas de malha de aço	120 mL / 10 L água	1 - Preparar uma solução de SONARIL LD . 2 - Pulverizar as luvas com a solução de limpeza. 3 - Passar com escova. 4 - Enxaguar e deixar secar ao ar.	Após Utilização	

Responsável:

Validação: